

## Leserstammsatz anlegen

**Aufruf der Funktion** <F9> (Neusatz), oder "-new" im Schreibfeld eingeben, dann "Leser-Stammsatz" wählen

Für die Erfassung der Daten werden nacheinander zwei Masken angeboten.

Eine bereits vorhandene Ausweisnummer wird nicht akzeptiert.

"gültig ab" und "gültig bis" werden mit dem Tagesdatum und dem Ablaufdatum laut Leserkategorie beim Speichern automatisch gefüllt.

Setzt man hier selbst Werte ein, bleiben diese erhalten. Gibt man nur "gültig ab" vor, wird das Ablaufdatum darauf basierend berechnet.

Datumsangaben können in der Form "TT.MM.JJJJ" eingegeben werden. Läßt man das Feld „gültig bis“ leer, gilt der Ausweis zeitlich unbeschränkt.

Im Feld "Leserkategorie" ist über <Alt+i> eine Auswahlliste verfügbar.

Die Leserkategorie wird geprüft, abschließend werden Gebühren so berechnet, wie sie im Leserkategoriestammsatz hinterlegt sind.

Für entstandene Aufnahmegebühren wird ein Gebührensatz angelegt.

### **Mögliche Anpassungen:**

Wenn man möchte, dass bestimmte Felder mit festen Werten vorbelegt werden, trägt man die zugehörigen Inhalte in der [FlexLend-Konfiguration](#) im Feld "Vorgaben neuer Leser" ein.

Über die anwenderspezifische Datei "ben-new.inc" kann die automatische Ermittlung der nächsten Ausweisnummer konfiguriert werden. (alternativ zum Standard-Nummerngenerator LSTD)

---

Beteiligte Dateien: BEN-NEW.FLX, ben-new.inc (nächste Nummer ermitteln)  
Bibliotheken: MP\_Dis.flb, MP\_Misc.flb MP\_DB.FLB, MP\_DaTim.flb, fl\_lib.flb, MP\_GeNum.flb  
MP\_Stack.flb